Autovermietung Einrichtungsleitfaden

Beginnen Sie mit einer Anlage und einer echten Reparatur. Diese Empfehlungen ändern weder Ihren Workspace noch die Berechtigungen.

WORKSPACE
Vermietung / Niederlassung

ANLAGEN
Fahrzeug / Ladepunkt / Gemeinsame Ausrüstung

BEZEICHNUNG DER AUFGABE Schadensmeldung / Serviceauftrag

Rollen und Zuständigkeiten

Admin Admin	Verwaltet Workspace, Nutzer und Zugriff.
Manager Vermietungsleiter / Flottenmanager	Prüft Anfragen und weist Arbeiten für die betreuten Anlagen zu.
Techniker Mechaniker / Servicetechniker	Erledigt zugewiesene Arbeiten und ergänzt Notizen oder Fotos.
Reporter Vermietungspersonal	Meldet Probleme an geteilten Anlagen; weist keine Reparaturen zu.
Eigentümer Fahrzeugeigentümer, bei Bedarf	Meldet Probleme und verfolgt Arbeiten an zugewiesenen Anlagen; weist keine Reparaturen zu.

Workspace-Einstellungen → Bearbeiten: Bezeichnungen für Eigentümer, Manager, Techniker und Reporter anpassen. Namen ändern keine Berechtigungen.

Privat · Shared AUS

Für ein betreutes Privatfahrzeug Shared AUS verwenden und dessen Eigentümer zuweisen, wenn dieser die Wartung verfolgen soll.

Gemeinsam · Shared EIN

Für Firmenfahrzeuge und gemeinsame Ausrüstung Shared und Reporter-Zugang aktivieren. Mitarbeiter melden Schäden; der zuständige Manager weist den Service zu und der Techniker dokumentiert das Ergebnis.

Zugriff gilt nur im jeweiligen Workspace und Zuständigkeitsbereich. Eigentümer ist eine App-Rolle, kein Nachweis rechtlichen Eigentums. Shared muss ausdrücklich aktiviert werden; ein fehlender Eigentümer reicht nicht.

Eine Reparatur, fünf Schritte

Autovermietung · AssetFix.me

1 Melden › 2 Zuweisen › 3 Reparieren › 4 Nachweis › 5 Abschließen

Zwei QR-Codes, zwei Aufgaben

Laden Sie Admins, Manager, Techniker und Eigentümer über Mitglieder ein. Aktivieren Sie den Reporter-Zugang in den Workspace-Einstellungen und geben Sie den Workspace-QR-Code an berechtigte meldende Personen weiter. Diese melden sich an und treten dem Workspace bei. Der Anlagen-QR-Code kennzeichnet das Boot, Zimmer oder Gerät beim Melden. Nur aktive Reporter desselben Workspace können Probleme an dessen geteilten Anlagen melden. Shared gibt keinen Zugriff auf die Anfragen aller anderen.

Die ersten 5 Minuten

1. Workspace erstellen.
2. Ein Boot, Zimmer oder Gerät hinzufügen.
3. Shared einschalten oder ausgeschaltet lassen und einen Eigentümer zuweisen.
4. Team über Mitglieder einladen; bei Bedarf Reporter-Zugang aktivieren.
5. Eine echte Reparatur von der Meldung bis zum Abschluss testen.

Vollständiger Einrichtungsleitfaden

https://assetfix.me/de/how-to-start/?industry=car-rental

Zugriff gilt nur im jeweiligen Workspace und Zuständigkeitsbereich. Eigentümer ist eine App-Rolle, kein Nachweis rechtlichen Eigentums. Shared muss ausdrücklich aktiviert werden; ein fehlender Eigentümer reicht nicht.